



FRITZ!BOX FERNWARTUNG FREIGEBEN FÜR JOBST DSL

Diese Anleitung ist nur für die Verwendung mit Jobst DSL gedacht

JOBST 


Bayreuther Straße 33

92224 Amberg

Tel.: 09621 – 487666


Erste Schritte

Öffnen Sie einen Browser, z.B. Internet Explorer oder Firefox, und geben Sie **fritz.box** in die **Adresszeile** ein. Nun erscheint folgendes Fenster:



Geben Sie hier das voreingestellte FRITZ!Box-Kennwort ein. Dieses finden Sie auf der beiliegenden Karte und/oder auf der Rückseite Ihrer FRITZ!Box. Sollte noch kein Kennwort eingerichtet sein, werden Sie aufgefordert, eines zu vergeben.

Bestätigen Sie dies mit **Anmelden** bzw. **OK**. Danach gelangen Sie auf die Übersicht Ihrer FRITZ!Box.




Fernwartung für die FRITZ!Box freigeben

Hierzu muss die Erreichbarkeit aus dem Internet und zusätzlich ein Benutzer für den Fernzugriff eingerichtet werden. Nur mit den Zugangsdaten für diesen Benutzer ist dann ein Fernzugriff möglich.


Klicken Sie hierzu auf den Reiter **Internet**, den Menüpunkt **Freigaben** und anschließend auf **FRITZ!Box Dienste**. Unter **Internetzugriff** setzen Sie das Häkchen vor **Internetzugriff auf die FRITZ!Box über HTTPS aktiviert** und bestätigen dies mit **Übernehmen**.

The screenshot shows the FRITZ!Box 7590 web interface. The left sidebar contains navigation options like 'Übersicht', 'Internet', 'Freigaben', 'MyFRITZ!-Konto', 'DSL-Informationen', 'Telefonie', 'Heimnetz', 'WLAN', 'DECT', 'Diagnose', 'System', and 'Assistenten'. The main content area is titled 'FRITZ!Box 7590' and 'Internet > Freigaben'. The 'FRITZ!Box-Dienste' tab is selected. A warning message states that settings apply to MyFRITZ! access. The 'TCP-Port für HTTPS' is set to 443. The 'Helmnetzadresse Ihrer FRITZ!Box' is set to 'https://fritz.box' or 'https://192.168.178.1'. The 'Internetzugriff' section has 'Internetzugriff auf die FRITZ!Box über HTTPS aktiviert' checked. The 'Internet-Adresse Ihrer FRITZ!Box' is 'https://185.221.151.86'. The 'Zertifikat' section shows the status and options to install or import a certificate.

Um sich per Fernwartung auf die FRITZ!Box einzuloggen muss abschließend noch ein FRITZ!Box Benutzer angelegt werden. Wechseln Sie hierzu auf den Reiter **System** und in das Menü **FRITZ!Box-Benutzer**. Klicken Sie dann rechts auf **Benutzer hinzufügen**.



Unter **Benutzer** geben Sie **Benutzernamen** und **Kenwort** für den Fernzugriff ein. Verwenden Sie hierzu am besten dieselben Daten, wie für den Internetzugang. Eine E-Mail-Adresse wird nicht benötigt. Wichtig ist außerdem der Haken unter **Zugang auch aus dem Internet erlaubt**. Bestätigen Sie die Eingaben mit **OK**.



Sollten Sie die Zugangsdaten nicht zur Hand haben, geben Sie bitte folgendes ein:

Benutzername: jobst

Kennwort: jobst

Teilen Sie uns dies bitte so mit. Wir ändern dann den Benutzer entsprechend Ihrer Zugangsdaten.